

ETC リリースノート

High End Systems Hog 4

High End Systems Hog 4

バージョン 3.21.1 システムソフトウェア

有効日：2024-08-13

Hog 4 ソフトウェア構成

H4OS バージョン	3.21.1 b3657
フィクスチャーライブラリーバージョン	4.23.350

新機能と拡張	1
適合機種	2
非互換性	2
バグ修正	2
入手方法	3
インストール方法	3
リソース	3
リリース履歴	4

新機能と拡張

セキュリティキーの問題

Hog 4 OS ソフトウェア v3.21.1 は起動時に内蔵セキュリティキーが検出されない問題を解決しました。このソフトウェアアップデートは以下の関連するコンソールで問題を解決します。

- RoadHog 4-21
- Full Boar 4 (2020 年以降に製造)
- HedgeHog 4X (2020 年以降に製造)

v3.x ソフトウェアでオペレートをしていて v4.x ソフトウェアにアップグレードすることができず、この問題が発生しているユーザーは、このリリースのフルインストールを実施する必要があります。

直近リリースの詳細は、4 ページのリリース履歴を御覧ください。



ETC リリースノート

Hog 4 v3.21.1

適合機種

このリリースは以下の Hog 4 ハードウェア及びソフトウェアに対応しています。

- Hog 4, Hog 4-18
- Full Boar 4
- Road Hog 4, Road Hog 4-21
- Hedge Hog 4, 4N, 4S, 4X
- HPU
- Rack Hog 4
- Hog 4 ウィング各種 (Playback Wing 4, Master Wing 4, Mini Wing 4, Nano Hog 4, Hoglet 4)
- Hog 4 ウィジェット各種 (Single Widget, Super Widget, SuperDuper Widget)
- Hog 4 PC
- DP8K (DP8000)

非互換性

Hog 4 v3.21.1 で作成または編集したショーファイルは、Hog 4 OS v3.14.0 と後方互換性があります。
以前のバージョンの Hog 4 OS で作成したショーファイルは、Hog 4 OS v3.21.1 と互換性があります。

バグ修正

番号	説明
H4OS-9950	インターナルキーが検出されない

入手方法

このソフトウェアは現在 ETC ウェブサイトからダウンロードすることができます。

<https://www.etcconnect.com/Products/Live-Events/Hog-4-Consoles/>

インストール方法

アプリケーションソフトウェア

Hog 4 OS v3.21.0 で動作しているコンソールは、Hog 4 OS v3.21.1 の fpskg インストールファイルを使用することでアップグレードすることができます。

Hog 4 OS v4.0.0 または v3.19.1 より古いバージョンで動作しているコンソールは、ISO パッケージを使用して Hog 4 OS v3.21.1 をフルインストールする必要があります。

HASP セキュリティキーの不具合が確認されたコンソールは、問題を解決するために v3.21.1 をフルインストールする必要があります。

Hog 4 PC は、msi インストーラーを実行することで v3.21.1 へアップグレードすることができます。

詳細については、Hog 4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書はウシオライティングのサポートサイトを確認してください。

フィクスチャーライブラリー

Hog 4 OS にはフィクスチャーライブラリー v4.23.350 が同梱されています。

すべての v4 フィクスチャーライブラリーとショーファイルは、Hog 4 OS v3.21.1 と互換性があります。

リソース

最新の機能、変更、そしてバグ修正の説明のため、インストールガイドと一緒にこれらのリリースノートを保管してください。

Hog 4 PC のフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 31 に記載されています。

Hog 4 コンソールのフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 30 に記載されています。

追加のサポートリソースは、support.etcconnect.com の「Knowledge Management System」から利用できます。

リリース履歴

v4.1.0

有効日：2024-05-24

- ・ ショーのインポートとエクスポート（読み込みと書き出し）
- ・ Colour Picker の SPD ビュー簡略化
- ・ リスト用のタイムコードフレームレート
- ・ パレットの最適化

v4.0.0

有効日：2024-03-13

- ・ カラーハンドリング
- ・ カラーピッカー
- ・ エディターと「Output」ウィンドウ内のカラーミックスプレビュー
- ・ デフォルトの記憶
- ・ MIDI マップテストとミュート
- ・ フィクスチャービルダーの拡張

v3.20.0

有効日：2024-01-15

- ・ HPU のマザーボードリビジョンへ対応
- ・ Linux カーネルを Bullseye へアップグレード
- ・ Virtual Wing（バーチャルウィング）ウィンドウのマスター間にスペースを追加
- ・ OSC バンドル

すべてのリリース履歴は以下を参照してください。（PDF ファイルからリンク）

[Hog 4 OS Software Versions](#)